

# Parental controls guide

# iPhone et iPad d'Apple - Contrôle

## Parental Controls information

### Type of guide

fr

---

### Features and Benefits

Vous pouvez activer des restrictions pour empêcher vos enfants d'utiliser certaines fonctionnalités et applications sur iPhone ou iPad, notamment interdire l'accès à iTunes, aux contenus explicites et aux achats intégrés. Vous pouvez également limiter l'accès à l'appareil photo et au partage de photos.

---

### What specific content can I restrict?



Apps Access



Browser Access



In App purchasing



Innapropriate content



Media streaming



Online games



Sharing Data



Sharing location



Social networking

---

### What do I need?

Un iPhone et iPad d'Apple et un compte

# iPhone et iPad d'Apple - Contrôle parental



Utiliser le Temps d'écran afin de définir des restrictions relatives au contenu et à la confidentialité et gérer les achats intégrés. Ouvrez les réglages et touchez « Temps d'écran ».





# iPhone et iPad d'Apple - Contrôle parental

## Step by step guide

2

Touchez « Continuer », puis sélectionnez « Cet [appareil] est à moi » ou « Cet [appareil] est à mon enfant ». S'il s'agit d'un appareil partagé et que vous souhaitez faire en sorte que les réglages ne soient pas modifiés, touchez « Utiliser le code de Temps d'écran ». Saisissez le code de nouveau pour confirmer. S'il s'agit de l'appareil d'un enfant, vous pouvez suivre les instructions jusqu'à ce que vous arriviez à l'écran de code du parent pour saisir un code. Saisissez à nouveau le code pour confirmer.


# iPhone et iPad d'Apple - Contrôle parental



# iPhone et iPad d'Apple - Contrôle parental



Touchez « Restrictions relatives au contenu et à la confidentialité ». Si vous y êtes invité, saisissez votre code, puis activez Contenu et confidentialité. Après avoir défini votre code, dans cette section, vous pouvez gérer les achats intégrés, l'accès aux applications, et filtrer automatiquement le contenu des sites Web pour limiter l'accès aux contenus pour adultes dans Safari et les applications sur votre appareil.



# iPhone et iPad d'Apple - Contrôle parental



Gérer les achats intégrés dans Temps d'écran Touchez « Achats dans l'iTunes et l'App Store » Choisissez un réglage et définissez-le sur « Ne pas autoriser ». Veuillez noter que vous pouvez également changer vos réglages de mot de passe pour les achats additionnels dans l'iTunes Store, l'App Store ou le Book Store. Suivez les étapes 1 à 3, puis sélectionnez « Toujours demander » ou « Ne pas demander ».

